

РУКОВОДСТВО

# Инструкция по настройке и работе модуля Robokassa для WIX

[robokassa.com](https://robokassa.com)

Видеоинструкция



# Подключение Robokassa

Модуль поддерживает прием платежей в:

Интернет-магазинах WIX  
WIX Events  
WIX Booking  
WIX Restaurants

Платежный модуль, который необходим для запуска, уже доступен в вашем личном кабинете WIX

1


Чтобы его подключить, зайдите в раздел «Настройка» (подраздел «Интернет-магазин и финансы»)

2

Далее кнопка + «Добавить способ оплаты», Robokassa.

3

Далее вам нужно выбрать «Подключить» – «Настроить аккаунт»



## Интернет-магазин и финансы

Управляйте платежами, транзакциями и способами оплаты.

### Прием платежей

Выберите способ оплаты, подходящий вашим клиентам.

### Доставка заказов магазина

Определите районы и стоимость доставки.

### Налоги магазина

Выберите, как собирать налоги в магазине.

### Оформление заказа в магазине

Настройте процесс оформления заказа, чтобы собирать больше информации о клиентах.

+ Добавить способ оплаты



## Robokassa

Платежная система: Robokassa

Аккаунт: Robottest

[Настроить аккаунт](#)

Не используется для оплаты



# Подключение Robokassa

В настройках задайте Идентификатор магазина из Robokassa.

Укажите Пароль 1 и Пароль 2 из Robokassa.

## Задайте следующие параметры в технических настройках в Robokassa:

**Result Url** - <https://wix.robokassa.ru/robo-result.php?a=result>

**Success Url** - <https://wix.robokassa.ru/robo-result.php?a=success>

**Fail Url** - <https://wix.robokassa.ru/robo-result.php?a=fail>

**Метод отправки данных** - POST

**Алгоритм расчета хеша** - MD5

Задайте здесь значение НДС для товара согласно вашей системе налогообложения. Остальные данные для чека будут взяты из раздела «Фискализация» личного кабинета Robokassa.

### Настройка аккаунта

У вас уже есть аккаунт Robokassa? Чтобы подключить его к сайту, укажите свои учетные данные

Идентификатор магазина

Пароль 1

Пароль 2

НДС

- без НДС
- НДС по ставке 0%
- НДС чека по ставке 10%
- НДС чека по расчетной ставке 10/110

[Отменить](#) [Сохранить](#)

За более подробными инструкциями по подключению аккаунта обратитесь в службу поддержки Robokassa.



8 800 500-25-57